

Інструкція


Інструкція запис дисків у Windows7

штатними засобами операційної системи


Мета: записати файл з презентацією, три фотографії і документ Word2010 на диск.

Знаряддя: файли розміщені на «Робочому столі» (або на флешці, це все виконується аналогічно...) в окремій папці; не записаний оптичний диск (CD-R, DVD-R(дешеві) ці диски можна тільки записувати і в деяких випадках дозаписувати, CD-RW, DVD-RW(дорожчі) – ці диски можна перезаписувати, тобто записувати та стирати інформацію з них...).


1. Відкриваємо лоток дисководу компакт-дисків натиснувши спеціальну кнопку на ньому.
2. Вставляємо диск в привод для компакт-дисків(**етикеткою диску до гори!**).
3. Закриваємо лоток дисководу натисканням на ту ж саму кнопку на ньому.
4. Чекаємо поки на екрані з'явиться те вікно:




5. Натискаємо один раз перший пункт «**Записати файли на диск**», з'явиться вікно на малюнку нижче. Там натискаємо «**На програвачі компакт-дисків або DVD**» та натискаємо кнопку «**Далі**».




6. Вікно що з'явиться можна мінімізувати(згортаємо) або згорнути.
7. Відкриваємо нашу папку на робочому столі, виділяємо всі файли, які потрібно записати і натискаємо на них правою кнопкою мишки, вибираємо пункт «Надіслати», а потім «Дисковод DVD-RW»



8. Файли підготовлені для запису на диск, **АЛЕ ЩЕ НЕ ЗАПИСАНІ!!!**
9. Відкривається автоматично вікно з файлами для запису. Якщо не відкрилось, то зайти в «Мій компютер» і відкрити дисковод для компакт дисків.



10.Зверху натискаємо кнопку «**Записати на диск**». Далі декілька разів ще потрібно натиснути «**Далі**»... І процес запису буде відображатись на екрані.



11.Запис буде завершено і дисковод автоматично відкріє лоток дисководу, проінформувавши цим, що запис завершено...

Інформація з флешки на CD/DVD диск записується таким самим способом... тільки флешку потрібно виймати після запису диску, а не перед тим і не під час запису!!!